




## Procédure : INSTALLATION PROGRAMMATEURS



- Comment installer les programmeurs USB et le programmeur SERIE
- Configuration sur PC seul ou en Réseau
- Vérification de l'installation
- Installation Active X en silencieux
- Gestion des erreurs et cas particuliers



### SOMMAIRE

CONFIGURATION PC SEUL.....	2
CONFIGURATION PC EN RESEAU .....	3
ANNEXE.....	4



## CONFIGURATION PC SEUL

« Le site internet est lancé sur un PC sur lequel est relié un programmeur »


### Les besoins Technique

- Une connexion internet
- Un accès **administrateur au PC**
- Un programmeur
- Un PC sous **Windows** (Windows XP, Vista, Seven et Windows 8)
- Internet Explorer (8, 9 et 10) **en version 32 bits**

### L'installation

Le programme d'installation est disponible sur la page d'accueil du site de gestion <http://web.hexact.fr>

1. Cliquez sur le lien



2. Cliquez ensuite sur le programmeur à installer :



3. Le programme installe tous les outils nécessaires au site internet pour communiquer avec le programmeur.

### Les vérifications

Pour vérifier si l'installation clicker sur le lien : <http://web.hexact.fr> → Installer le programmeur →



Cet écran s'ouvre pour vos vérifications

**Test du programmeur**

Version ActiveX	1.0.0.51	✔
Version programmeur	COM4 : (boot : V84.00, prog : V84.12)	✔

✔

Poser un badge sur le programmeur

Fermeture automatique dans 29 s

#### 1. VERIFIER LES VERSIONS

- Version ActiveX (51 ou plus)
- Version du programmeur (Ici exemple d'un programmeur Gris USB HF)

#### 2. PUIS

- Posez un badge pour vérifier la lecture



## CONFIGURATION PC EN RESEAU

« Client léger / PC avec liaison ICA ou TSE »


### Les besoins Technique

- Un accès **administrateur**
- Un programmeur qui est relié à un client léger / PC avec une liaison ICA ou TSE
- Le site internet est lancé sur le serveur.


### L'installation

Le programme d'installation est disponible sur la page d'accueil du site de gestion <http://web.hexact.fr>

1. Cliquez sur le lien



2. Cliquez sur Outils avancés




3. Installer uniquement l'ActiveX sur le serveur
4. Installer le programmeur uniquement sur le client

### Les vérifications

Pour vérifier si l'installation clicker sur le lien : <http://web.hexact.fr> → Installer le programmeur →



Cet écran s'ouvre pour vos vérifications



### 3. VERIFIER LES VERSIONS

- Version ActiveX (51 ou plus)
- Version du programmeur (Ici exemple d'un programmeur Gris USB HF)

### 4. PUIS

- Posez un badge pour vérifier la lecture



## ANNEXE

### Les erreurs

<p><b>Test du programmeur</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Version ActiveX</td> <td style="text-align: center;">✔</td> </tr> <tr> <td>Programmeur</td> <td style="text-align: center;">✘</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: 2em; color: red;">✘</p> <p>L'activex est correctement installé, mais le programmeur n'est pas détecté.</p>	Version ActiveX	✔	Programmeur	✘	<p><b>L'ActiveX est bien installé, mais le programmeur n'est pas détecté.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le programmeur n'est pas relié au PC</li> <li>Le programmeur n'est reconnu par le PC (voir ci -dessous)</li> </ul>
Version ActiveX	✔				
Programmeur	✘				
<p><b>Test du programmeur</b></p> <table border="1"> <tr> <td>ActiveX Programmeur</td> <td style="text-align: center;">✘</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: 2em; color: red;">✘</p> <p>L'activex n'est pas installé. La détection du programmeur est impossible!</p>	ActiveX Programmeur	✘	<p><b>L'ActiveX n'est pas installé.</b></p> <p>Veillez à bien lancer le programme d'installation en tant qu'administrateur du PC.</p>		
ActiveX Programmeur	✘				

### Le programmeur n'est pas reconnu par le système

Ouvrez le Panneau de configuration → Système → Gestionnaire de périphériques

1) Vérifiez si le programmeur est dans la liste des Ports (COM et LPT)

NON	<p style="text-align: center;">OUI</p> <p>Vérifier son numéro de port Com <b>« Il doit être inférieur à 16 »</b></p>
-----	--



2) Vérifier qu'il apparaît dans la liste des périphériques


<p style="text-align: center;">NON</p> <p>Le programmeur est défectueux, merci de contacter votre revendeur</p>	<p style="text-align: center;">OUI</p> <p>le programme d'installation n'arrive pas à détecter le système d'exploitation. Il est conseillé d'utiliser les fichiers « .inf » pour une installation manuelle.</p>
---	--

### Utilisation des fichier « .inf » : installation manuelle

<http://web.hexact.fr>

→ Installation Programmeur → Cliquez sur Outils avancés

→ Installation manuel






# Procédure - Installation programmeurs


## Installation du programmeur USB bleu pour Windows 8

**Pour Windows 8, le programmeur USB Bleu doit :**

- Etre mis à jour pour la version W7 minimum.
- L'installation se fera manuellement comme indiquée ci-dessous.




**Note :**  
Pour ouvrir les paramètres PC appuyez sur Windows I




1) « Paramètres PC » → « Panneau de configuration » → « Gestionnaire de périphériques ».

2) Sélectionnez « Programmeur USB » → Click droite → sélectionnez « Mettre à jour le pilote ».



3) Sélectionnez « Rechercher un pilote sur mon ordinateur »





## Procédure - Installation programmeurs




4) Sélectionnez « Choisir parmi une liste de périphériques sur mon ordinateur ...etc »


→ Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur

Cette liste affichera les pilotes installés et compatibles avec le périphérique, ainsi que tous les pilotes dans la même catégorie que le périphérique.

5) Utilisez l'ascenseur pour sélectionner « Ports (COM et LPT) » → Appuyez sur « Suivant » :



6) Sélectionnez « COGELEC » → « Programmeur USB » → Appuyez sur « Suivant » :






## Procédure - Installation programmeurs



7) Sélectionnez « OUI »



8) Sélectionnez « Fermer » → Vérifier l'installation avec Test Programmeur

